


# Установка и настройка решения (версия 1.0.0)

## Установка модуля

Установка и удаление модуля осуществляются стандартным способом для работы с модулями на платформе 1С-Битрикс.



Включение раздела управления SMTP-аккаунтами, просмотр логов и отправка почты начинает работать только после включения работы модуля на странице настройки параметров - "Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Отправка почты через SMTP".

## Настройка параметров

- **Включить работу модуля**

Включает отправки почты на сайте через функционал поиска SMTP-аккаунта для выполнения операции. После включения открывается доступ к управлению SMTP-аккаунтами ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → SMTP-аккаунты") и логам отправки писем ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → Логи отправки писем").

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup> : ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup> : ☐

Тип информации в логах <sup>3</sup> : Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup> : День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup> :

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Появляется после включения работы модуля и сохранения настроек

Сохранить

Отменить

Установить значения по умолчанию

- **Сохранять логи отправки писем**

Сохранение логов проверки соединения и отправки писем ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → Логи отправки писем"). Для каждого SMTP-аккаунта ведётся свой лог, просмотр лога разрешён только группе пользователей с правами на просмотр данных модуля. Права доступа настраиваются во вкладке "Доступ" страницы настройки модуля.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup> : ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup> : ☒

Сохранение логов отправки писем

Тип информации в логах <sup>3</sup> : Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup> : День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup> :

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Переход к списку почтовых логов

Сохранить

Отменить

Установить значения по умолчанию

## Логи отправки писем ☆

УДАЛИТЬ ВСЕ ЛОГИ

Логи аккаунтов в административном разделе

ПОЧТА ОТПРАВКИ	ПРОСМОТР	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	УДАЛИТЬ
Логи проверки отправки нового административного аккаунта	<a href="#">check_admin_smtp_0.log</a>	23.11.2021 16:51:09	
test 34web <test@34web.ru> (Отправка)	<a href="#">send_admin_smtp_1.log</a>	23.11.2021 16:54:03	

### • Тип информации в логах

Информация о соединении с почтовым сервером и отправке писем, выводимая в файлы логов. Поддерживается 4 уровня отладки: "Сообщения клиента", "Сообщения клиента и сервера", "Сообщения клиента, сервера и информация о соединении", "Сообщения клиента, сервера, информация о соединении и низкоуровневые данные". По умолчанию выбран 2 уровень отладки - "Сообщения клиента и сервера".

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки

Доступ

## Настройки параметров модуля SMTP отправки почты ▾

## Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Информация, записываемая в файлы логов

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>: 

## Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд): 

## Управление и отладка

[Управление SMTP-аккаунтами](#)[Логи отправки писем](#)[Сохранить](#)[Отменить](#)[Установить значения по умолчанию](#)

### • Период перезаписи логов

Период хранения логов по времени с момента последнего изменения SMTP-аккаунта. После истечения выбранного периода лог перезаписывается. Доступные периоды: день, неделя, месяц, год. Файл лога автоматически очищается при любом изменении параметров SMTP-аккаунта. По умолчанию настроена перезапись каждый день.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

#### Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾ Через сколько времени после изменения SMTP-аккаунта перезаписывать файл лога

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:

#### Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

#### Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить Отменить Установить значения по умолчанию

- **Максимальный размер файла логирования (Мб)**

Максимальный размер файла логирования в Мб, после которого происходит его перезапись. Если указать значение 0, то размер файла не будет проверяться и лог не будет очищаться по данному параметру. По умолчанию устанавливается максимальный размер каждого файла логирования SMTP-аккаунта - 10 Мб.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

#### Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:  Очищать файл лога при превышении указанного размера

#### Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

#### Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить Отменить Установить значения по умолчанию

- **Время ожидания соединения (секунд)**

Таймаут попытки проверки соединения или отправки письма. Если за указанное время операция не выполнится, то вернётся ошибка отправки. По умолчанию установлено значение - 10 секунд.

Рабочий стол

Настройки

Настройки продукта

Настройки модулей

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки модуля

Отправка почты через внешний SMTP

НастройкиДоступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля 1: ☒

Сохранять логи отправки писем 2: ☒

Тип информации в логах 3: 

Сообщения клиента и сервера

Период перезаписи логов 4: 

День

Максимальный размер файла логирования (МБ) 5: 

10

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд): 

10

Время ожидания проверки соединения или отправки письма

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить

Отменить

Установить значения по умолчанию

Версия #2  
Антипцев Дмитрий создал 10 декабря 2024 08:48:57  
Антипцев Дмитрий обновил 10 декабря 2024 10:05:08