


Установка и настройка решения (версия 1.0.0)

Установка модуля

Установка и удаление модуля осуществляются стандартным способом для работы с модулями на платформе 1С-Битрикс.



Включение раздела управления SMTP-аккаунтами, просмотр логов и отправка почты начинает работать только после включения работы модуля на странице настройки параметров - "Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Отправка почты через SMTP".

Настройка параметров

- **Включить работу модуля**
Включает отправку почты на сайте через функционал поиска SMTP-аккаунта для выполнения операции. После включения открывается доступ к управлению SMTP-аккаунтами ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → SMTP-аккаунты") и логам отправки писем ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → Логи отправки писем").

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки | Доступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля ¹:

Сохранять логи отправки писем ²:

Тип информации в логах ³: Сообщения клиента и сервера

Период перезаписи логов ⁴: День

Максимальный размер файла логирования (Мб) ⁵: 10

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд): 10

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Лог отправки писем

Появляется после включения работы модуля и сохранения настроек

Сохранить | Отменить | Установить значения по умолчанию

- **Сохранять логи отправки писем**

Сохранение логов проверки соединения и отправки писем ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → Логи отправки писем"). Для каждого SMTP-аккаунта ведётся свой лог, просмотр лога разрешён только группе пользователей с правами на просмотр данных модуля. Права доступа настраиваются во вкладке "Доступ" страницы настройки модуля.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки | Доступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля ¹:

Сохранять логи отправки писем ²: **Сохранение логов отправки писем**

Тип информации в логах ³: Сообщения клиента и сервера

Период перезаписи логов ⁴: День

Максимальный размер файла логирования (Мб) ⁵: 10

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд): 10

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Лог отправки писем **Переход к списку почтовых логов**

Сохранить | Отменить | Установить значения по умолчанию

Рабочий стол > Сервисы > Отправка почты через SMTP > Логи отправки писем

Логи отправки писем

[УДАЛИТЬ ВСЕ ЛОГИ](#)

Логи аккаунтов в административном разделе

ПОЧТА ОТПРАВКИ	ПРОСМОТР	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	УДАЛИТЬ
Логи проверки отправки нового административного аккаунта	check_admin_smtp_0.log	23.11.2021 16:51:09	<input type="checkbox"/>
test 34web <test@34web.ru> (Отправка)	send_admin_smtp_1.log	23.11.2021 16:54:03	<input type="checkbox"/>

• Тип информации в логах

Информация о соединении с почтовым сервером и отправке писем, выводимая в файлы логов. Поддерживается 4 уровня отладки: "Сообщения клиента", "Сообщения клиента и сервера", "Сообщения клиента, сервера и информация о соединении", "Сообщения клиента, сервера, информация о соединении и низкоуровневые данные". По умолчанию выбран 2 уровень отладки - "Сообщения клиента и сервера".

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

Настройки модуля

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки | Доступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля 1:

Сохранять логи отправки писем 2:

Тип информации в логах 3: Сообщения клиента и сервера Информация, записываемая в файлы логов

Период перезаписи логов 4:

Максимальный размер файла логирования (Мб) 5:

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Управление и отладка

[Управление SMTP-аккаунтами](#)

[Логи отправки писем](#)

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Установить значения по умолчанию](#)

• Период перезаписи логов

Период хранения логов по времени с момента последнего изменения SMTP-аккаунта. После истечения выбранного периода лог перезаписывается. Доступные периоды: день, неделя, месяц, год. Файл лога автоматически очищается при любом изменении параметров SMTP-аккаунта. По умолчанию настроена перезапись каждый день.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки Доступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля ¹:

Сохранять логи отправки писем ²:

Тип информации в логах ³: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов ⁴: День ▾ Через сколько времени после изменения SMTP-аккаунта перезаписывать файл лога

Максимальный размер файла логирования (Мб) ⁵:

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить Отменить Установить значения по умолчанию

- **Максимальный размер файла логирования (Мб)**

Максимальный размер файла логирования в Мб, после которого происходит его перезапись. Если указать значение 0, то размер файла не будет проверяться и лог не будет очищаться по данному параметру. По умолчанию устанавливается максимальный размер каждого файла логирования SMTP-аккаунта - 10 Мб.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки Доступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля ¹:

Сохранять логи отправки писем ²:

Тип информации в логах ³: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов ⁴: День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) ⁵: Очищать файл лога при превышении указанного размера

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить Отменить Установить значения по умолчанию

- **Время ожидания соединения (секунд)**

Таймаут попытки проверки соединения или отправки письма. Если за указанное время операция не выполнится, то вернется ошибка отправки. По умолчанию установлено значение - 10 секунд.

Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки

Доступ

Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля ¹:

Сохранять логи отправки писем ²:

Тип информации в логах ³:

Период перезаписи логов ⁴:

Максимальный размер файла логирования (Мб) ⁵:

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Время ожидания проверки соединения или отправки письма

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить

Отменить

Установить значения по умолчанию

🔄 Версия #2

★ Антипцев Дмитрий создал 2024-12-10 08:48:57 UTC

✎ Антипцев Дмитрий обновил 2024-12-10 10:05:08 UTC