


# Установка и настройка решения

## Установка модуля

Установка и удаление модуля осуществляются стандартным способом для работы с модулями на платформе 1С-Битрикс.



Включение раздела управления SMTP-аккаунтами, просмотр логов и отправка почты начинает работать только после включения работы модуля на странице настройки параметров - "Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Отправка почты через SMTP".

## Настройка параметров

- **Включить работу модуля**

Включает отправки почты на сайте через функционал поиска SMTP-аккаунта для выполнения операции. После включения открывается доступ к управлению SMTP-аккаунтами ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → SMTP-аккаунты") и логам отправки писем ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → Логи отправки писем").

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Выполнять отработку письма при проверке соединения <sup>6</sup>: ☐

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Появляется после включения работы модуля и сохранения настроек

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Установить значения по умолчанию](#)

- **Сохранять логи отправки писем**

Сохранение логов проверки соединения и отправки писем ("Сервисы → Отправка почты через SMTP → Логи отправки писем"). Для каждого SMTP-аккаунта ведётся свой лог, просмотр лога разрешён только группе пользователей с правами на просмотр данных модуля. Права доступа настраиваются во вкладке "Доступ" страницы настройки модуля.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Сохранение логов отправки писем

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:

Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Выполнять отработку письма при проверке соединения <sup>6</sup>: ☐

Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Переход к списку почтовых логов

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Установить значения по умолчанию](#)

## Логи отправки писем ☆

УДАЛИТЬ ВСЕ ЛОГИ

Логи аккаунтов в административном разделе

ПОЧТА ОТПРАВКИ	ПРОСМОТР	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	УДАЛИТЬ
Логи проверки отправки нового административного аккаунта	<a href="#">check_admin_smtp_0.log</a>	23.11.2021 16:51:09	
test 34web <test@34web.ru> (Отправка)	<a href="#">send_admin_smtp_1.log</a>	23.11.2021 16:54:03	

## • Тип информации в логах

Информация о соединении с почтовым сервером и отправке писем, выводимая в файлы логов. Поддерживается 4 уровня отладки: "Сообщения клиента", "Сообщения клиента и сервера", "Сообщения клиента, сервера и информация о соединении", "Сообщения клиента, сервера, информация о соединении и низкоуровневые данные". По умолчанию выбран 2 уровень отладки - "Сообщения клиента и сервера".

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки

Доступ

## Настройки параметров модуля SMTP отправки почты ▾

## Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup> : ☒Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup> : ☒Тип информации в логах <sup>3</sup> : Сообщения клиента и сервера ▾

Информация, записываемая в файлы логов

Период перезаписи логов <sup>4</sup> : День ▾Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup> : 

## Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд): Выполнять отpravку письма при проверке соединения <sup>6</sup> : ☐

## Управление и отладка

[Управление SMTP-аккаунтами](#)[Логи отправки писем](#)

Сохранить

Отменить

Установить значения по умолчанию

## • Период перезаписи логов

Период хранения логов по времени с момента последнего изменения SMTP-аккаунта. После истечения выбранного периода лог перезаписывается. Доступные периоды: день, неделя, месяц, год. Файл лога автоматически очищается при любом изменении параметров SMTP-аккаунта. По умолчанию настроена перезапись каждый день.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

#### Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾ Через сколько времени после изменения SMTP-аккаунта перезаписывать файл лога

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:

#### Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Выполнять отpravку письма при проверке соединения <sup>6</sup>: ☐

#### Управление и отладка

[Управление SMTP-аккаунтами](#)

[Логи отправки писем](#)

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Установить значения по умолчанию](#)

- **Максимальный размер файла логирования (Мб)**

Максимальный размер файла логирования в Мб, после которого происходит его перезапись. Если указать значение 0, то размер файла не будет проверяться и лог не будет очищаться по данному параметру. По умолчанию устанавливается максимальный размер каждого файла логирования SMTP-аккаунта - 10 Мб.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

#### Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾

Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:  Очищать файл лога при превышении указанного размера

#### Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Выполнять отpravку письма при проверке соединения <sup>6</sup>: ☐

#### Управление и отладка

[Управление SMTP-аккаунтами](#)

[Логи отправки писем](#)

[Сохранить](#) [Отменить](#) [Установить значения по умолчанию](#)

- **Время ожидания соединения (секунд)**

Таймаут попытки проверки соединения или отправки письма. Если за указанное время операция не выполнится, то вернётся ошибка отправки. По умолчанию установлено значение - 10 секунд.

Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Отправка почты через внешний SMTP

## Настройки модуля

Отправка почты через внешний SMTP

Настройки Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты

#### Общие настройки

Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒

Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒

Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера

Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День

Максимальный размер файла логирования (МБ) <sup>5</sup>: 10

#### Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд): 10 Время ожидания проверки соединения или отправки письма

Выполнять отставку письма при проверке соединения <sup>6</sup>: ☐

#### Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить Отменить Установить значения по умолчанию

- **Выполнять отставку письма при проверке соединения**

Работа SMTP-аккаунтов проверяется успешной авторизацией по указанным данным. Если необходимо проверять не только авторизацию, но и отставку писем от аккаунтов, то необходимо включить данный пункт настройки. По умолчанию проверяется только авторизация на почтовом сервере.

“ **Обратите внимание:** отставка писем выполняется на почтовый сервер 1С-Битрикс, как это делает проверка системы на сайте (корпоративном портале). Если почтовый сервер 1С-Битрикс посчитает вашу отставку спамом, то при сохранении SMTP-аккаунта будет выведена ошибка и он не сохранится!

## Настройки модуля ☆

Отправка почты через внешний SMTP ▾

Настройки

Доступ

### Настройки параметров модуля SMTP отправки почты ▾

#### Общие настройки

- Включить работу модуля <sup>1</sup>: ☒
- Сохранять логи отправки писем <sup>2</sup>: ☒
- Тип информации в логах <sup>3</sup>: Сообщения клиента и сервера ▾
- Период перезаписи логов <sup>4</sup>: День ▾
- Максимальный размер файла логирования (Мб) <sup>5</sup>:

#### Настройки отправки

Время ожидания соединения (секунд):

Выполнять отpravку письма при проверке соединения <sup>6</sup>: ☐ Отправлять тестовые письма при проверке соединения с сервером по SMTP

#### Управление и отладка

Управление SMTP-аккаунтами

Логи отправки писем

Сохранить

Отменить

Установить значения по умолчанию

Версия #6

Антипцев Дмитрий создал 10 декабря 2024 09:11:12

Антипцев Дмитрий обновил 10 декабря 2024 10:00:26